

M

# Manuel Technique Winoptics<sup>2</sup>

Installation sur les postes secondaires

TOUTES VERSIONS

Winoptics




## SOMMAIRE

<b>I. Récupération du nom du serveur</b>	<b>3</b>
<b>II. Installation des postes secondaires</b>	<b>5</b>


## I. Récupération du nom du serveur

Pour configurer un poste secondaire pour Winoptics, vous devez connaître le nom de votre serveur. Pour cela, sur le poste principal, allez dans le menu « Démarrer » et tapez « Système ».




Une ou plusieurs applications s'affichent juste dans le panneau de droite.

Cliquez sur « Système » :




L'information s'affiche dans la partie « Spécifications de l'appareil » :




## II. Installation des postes secondaires

1. Sur le bureau de l'ordinateur secondaire, faites un clic droit avec la souris : sélectionnez « Nouveau » puis « Raccourci ».



2. Une fenêtre s'ouvre. Renseignez l'information « Entrez l'emplacement de l'élément » avec l'adresse suivante « <http://Nomduserveur:7654/Winoptics2/index.jsp> », en remplaçant la partie **Nomduserveur** par le nom du serveur récupéré:




3. Cliquez sur « Suivant », puis nommez le raccourci Winoptics2 sous « Entrez un nom pour ce raccourci » :



Cliquez sur .


4. Le nouveau raccourci Winoptics2 apparaîtra alors sur votre bureau ; vous pouvez l'utiliser pour lancer le logiciel.



5. Téléchargez l'icône Winoptics à partir du lien suivant:


<https://update.reflex-holding.com/winoptics2/icone.php>

Enregistrez l'image en mémorisant son emplacement :







6. Faites un clic droit sur l'icône WinOptics2, puis sélectionnez Propriétés.



L'écran des propriétés s'affiche :



7. Cliquez sur le bouton **Changer d'icône...**, puis sur **Parcourir...** pour retrouver et sélectionner l'icône téléchargée.



8. Cliquez sur **OK** pour revenir à l'écran précédent, puis sur **Appliquer** : votre raccourci affichera désormais l'icône WinOptics<sup>2</sup> et permettra de vous connecter à un poste secondaire.

